

高层运动服务接口

介绍

1. 上下使能

1.1. C++ 接口

2. 控制移动方向与速度

2.1. C++接口

2.2. ROS2 接口

3. 调节站立高度

3.1. C++接口

3.2. ROS2接口

4. 设置当前运行场景

4.1. C++接口

4.2. ROS2 接口

5. 演示模式控制

5.1. C++接口

6. 调节运行速度

6.1. C++接口

7. 软件急停

7.1. C++接口

8. 恢复软件急停

8.1. C++接口

9. 设置控制模式

9.1. C++ 接口

9.2. ROS2 接口

介绍

高层控制接口：通过调用 ROS2 Topic/调用 ROS2 Service/调用 C++ 函数，来给 Saturn Robot 发送速度控制、姿态控制等运动指令。

功能	C++	ROS
上下使能	✓	
控制移动方向和速度	✓	✓
调整站立高度	✓	✓
设置当前运行场景	✓	✓
演示模式控制	✓	
调节运行速度	✓	
软件急停	✓	
恢复软件急停	✓	
设置控制模式	✓	✓

1. 上下使能

1.1. C++ 接口

rcClientInterfaceDriverEnable 简介

```

1  /**
2   * @brief 控制机器人上下使能接口。
3   *
4   * 该函数用于启用或禁用机器人的驱动。
5   *
6   * @param from 指定操作模式（导航或操纵杆）。
7   * @param driver_enable 指定启用（true）或禁用（false）驱动。
8   * @return bool 返回 `true` 表示操作成功，返回 `false` 表示操作失败。
9   */
10 bool rcClientInterfaceDriverEnable(robot_control::common::NAV_OR_JOY_MODE
    from, bool driver_enable);

```

使用案例

```

1  robot_control::common::NAV_OR_JOY_MODE mode = robot_control::common::NAV_OR
   _JOY_MODE::joy_control;
2  bool enable = true;
3  bool success = rcClientInterfaceDriverEnable(mode, enable);
4  if (success) {
5      std::cout << "Driver Enable Command Successful." << std::endl;
6  } else {
7      std::cout << "Failed to Enable Driver." << std::endl;
8  }

```

2. 控制移动方向与速度

2.1. C++接口

rcClientInterfaceDirectionMovement

```

1  /**
2   * @brief 设置机器人运动方向与运动速度的指令(前后左右以及转向)。
3   *
4   * 该函数用于控制机器人的运动方向和速度。
5   *
6   * @param from 指定操作模式(导航或操纵杆)。
7   * @param rc_direct 指定机器人的运动方向和速度。
8   * @return bool 返回`true`表示操作成功, 返回`false`表示操作失败。
9   */
10 bool rcClientInterfaceDirectionMovement(robot_control::common::NAV_OR_JOY_
    MODE from,
11      common::ROBOT_TWIST rc_direct, int64_t time_millis);

```

使用案例

```

1  robot_control::common::NAV_OR_JOY_MODE mode = robot_control::common::NAV_O
   R_JOY_MODE::joy_control;
2  // 获取机器人状态
3  common::ROBOT_COMMON_STATUS status;
4  rcClientInterfaceGetCommonStatus(&status);
5  // 设置以0.5m/s的速度往前行走(示例值)
6  common::ROBOT_TWIST direction = {{0.5, 0.0, 0.0}, {0.0, 0.0, 0.0}};
7  bool success = rcClientInterfaceDirectionMovement(mode, direction, status.
   heartbeat);
8  if (success) {
9      std::cout << "Direction Movement Command Successful." << std::endl;
10 } else {
11     std::cout << "Failed to Command Direction Movement." << std::endl;
12 }
13
14 注意：完整案例代码请参考应用开发模块中的创建客户应用章节。

```

2.2. ROS2 接口

该接口用于订阅 ROS2 的 `/cmd_vel` topic，以获取机器人运动的速度指令。

Topic 名称	Topic 类型	角色
<code>/cmd_vel</code>	<code>geometry_msgs::msg::Twist</code>	订阅方

消息结构

`geometry_msgs::msg::Twist` 包括以下字段：

- `linear`：包含 `x`，`y`，`z`，表示线速度。
- `angular`：包含 `x`，`y`，`z`，表示角速度。

示例消息

```

1  geometry_msgs::msg::Twist twist_msg;
2  twist_msg.linear.x = 0.1;
3  twist_msg.linear.y = 0.0;
4  twist_msg.linear.z = 0.0;
5  twist_msg.angular.x = 0.0;
6  twist_msg.angular.y = 0.0;
7  twist_msg.angular.z = 0.0;

```

测试方法

- 发布一次性消息 使用以下命令发布一次性消息到 `/cmd_vel` topic:

```
1 ▾ ros2 topic pub --once /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.1, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}"
```

- 持续发布消息

使用以下命令以每秒10次的频率持续发布消息到 `/cmd_vel` topic:

```
1 ▾ ros2 topic pub --rate 10 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.2, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}"
```

注意事项

- 确保ROS2节点已启动并正在订阅 `/cmd_vel` topic。
- 发布的消息格式必须严格符合 `geometry_msgs::msg::Twist` 消息类型的定义。
- 持续发布消息时，注意控制发布频率，避免网络拥塞。

3. 调节站立高度

3.1. C++接口

`rcClientInterfaceBodyHighAdjust` 简介

```
1 ▾ /**
2   * @brief 调节机器人的站立高度的接口。
3   *
4   * 该函数用于调节机器人的站立高度。
5   *
6   * @param from 指定操作模式（导航或操纵杆）。
7   * @param scale 指定调节高度的比例，正值表示增加高度，负值表示降低高度。
8   * @return bool 返回 `true` 表示调节成功，返回 `false` 表示调节失败。
9   */
10 bool rcClientInterfaceBodyHighAdjust(robot_control::common::NAV_OR_JOY_MODE from, int scale);
```

使用案例

```

1  robot_control::common::NAV_OR_JOY_MODE mode = robot_control::common::NAV_OR
   _JOY_MODE::joy_control;
2  int height_adjustment = 10; // 示例值, 表示增加高度
3  bool success = rcClientInterfaceBodyHighAdjust(mode, height_adjustment);
4  if (success) {
5      std::cout << "Body Height Adjustment Successful." << std::endl;
6  } else {
7      std::cout << "Failed to Adjust Body Height." << std::endl;
8  }

```

注意事项

- 确保传入的操作模式和高度调整比例height_adjustment是0到100的范围内的整数。

3.2. ROS2接口

该服务用于调整机器人的身体高度。

Service 名称	Service 类型	角色
/saturn/rc_height_scale	saturn_msgs::srv::HeightScale	客户端

请求消息

saturn_msgs::srv::HeightScale::Request 消息类型包含以下字段:

- scale : 整数类型, 表示高度比例

示例消息

```

1  saturn_msgs::srv::HeightScale::Request request;
2  request.scale = 8;
3
4  saturn_msgs::srv::HeightScale::Response response;

```

测试方法

```

1  ros2 service call /saturn/rc_height_scale saturn_msgs/srv/HeightScale "{scale: 8}"

```

4. 设置当前运行场景

4.1. C++接口

`rcClientInterfaceSetScene` 简介

```
1  /**
2   * @brief 设置机器人当前运行场景的接口（站立，趴下，楼梯）。
3   *
4   * 该函数用于设置机器人的当前运行场景。
5   *
6   * @param from 指定操作模式（导航或操纵杆）。
7   * @param scene 指定场景类型（站立、趴下、楼梯）。
8   * @return bool 返回 `true` 表示设置成功，返回 `false` 表示设置失败。
9   */
10 bool rcClientInterfaceSetScene(robot_control::common::NAV_OR_JOY_MODE from
    , common::SCENE_TYPE scene);
```

使用案例

```
1  robot_control::common::NAV_OR_JOY_MODE mode = robot_control::common::NAV_OR
    _JOY_MODE::joy_control;
2  common::SCENE_TYPE scene = common::WALKING; // 示例值，表示站立场景
3  bool success = rcClientInterfaceSetScene(mode, scene);
4  if (success) {
5      std::cout << "Scene Set Successfully." << std::endl;
6  } else {
7      std::cout << "Failed to Set Scene." << std::endl;
8  }
```

4.2. ROS2 接口

该服务用于调整机器人的身体高度。

Service 名称	Service 类型	角色
<code>/saturn/robot_command</code>	<code>ysc_robot_msgs::srv::RobotCommand</code>	客户端

请求消息

`ysc_robot_msgs::srv::RobotCommand::Request` 消息类型包含以下字段：

- `command_name`：字符串，表示具体命令

命令如下：

- `StandUpDown` : 站立/躺下切换
- `EnableNavigation` : 启动导航模式
- `EnableTeleoption` : 启动手柄模式
- `StairsGait` : 切换到楼梯步态
- `OrdinaryGait` : 切换到普通步态
- `SlopeGait` : 切换到斜坡步态
- `RLOrdinaryGait` : 切换到强化学习普通步态
- `RLMountainGait` : 切换到强化学习山地步态
- `StayNormal` : 站立高度设定到普通高度
- `StayDown` : 站立高度设定到较低高度

示例消息

```
1 saturn_msgs::srv::HeightScale::Request request;
2 request.scale = "StairsGait"; //楼梯步态
3
4 saturn_msgs::srv::HeightScale::Response response;
```

测试方法

```
1 ▾ ros2 service call /saturn/robot_command ysc_robot_msgs/srv/Robot_Command "
   {command_name: 'StairsGait'}"
```

5. 演示模式控制

5.1. C++接口

`rcClientInterfaceDemoControl` 简介


```

1  ▾ /**
2    * @brief 演示模式控制。
3    *
4    * 该函数用于控制机器人进入或退出演示模式。
5    *
6    * @param from 指定操作模式（导航或操纵杆）。
7    * @param mode 指定演示模式（2:摇头 3:摆尾 4:招手）
8    * @param enable 指定是否开启演示模式（true表示开启，false表示关闭）。
9    * @return bool 返回 `true` 表示控制成功，返回 `false` 表示控制失败。
10   */
11  bool rcClientInterfaceDemoControl(
12      common::NAV_OR_JOY_MODE from,
13      int mode,
14      bool enable);

```

使用案例

```

1  robot_control::common::NAV_OR_JOY_MODE mode = robot_control::common::NAV_OR
   _JOY_MODE::joy_control;
2  int demo_mode = 2; // 示例值，表示演示模式
3  bool enable_demo = true; // 示例值，表示开启演示模式
4  bool success = rcClientInterfaceDemoControl(mode, demo_mode, enable_demo);
5  ▾ if (success) {
6      std::cout << "Demo Mode Control Set Successfully." << std::endl;
7  ▾ } else {
8      std::cout << "Failed to Set Demo Mode Control." << std::endl;
9  }

```

注意事项

- 确保传入的演示模式和使能状态是有效的。

6. 调节运行速度

6.1. C++接口

rcClientInterfaceSpeedAdjust 简介

```

1  ▾ /**
2    * @brief 调节机器人的运行速度的接口。
3    *
4    * 该函数用于调节机器人的运行速度。
5    *
6    * @param from 指定操作模式（导航或操纵杆）。
7    * @param scale 指定调节速度的比例（范围 1-100）。
8    * @return bool 返回 `true` 表示调节成功，返回 `false` 表示调节失败。
9    */
10 bool rcClientInterfaceSpeedAdjust(robot_control::common::NAV_OR_JOY_MODE from, int scale);

```

使用案例

```

1  robot_control::common::NAV_OR_JOY_MODE mode = robot_control::common::NAV_OR_JOY_MODE::joy_control;
2  int speed_adjustment = 5; // 示例值，表示增加速度
3  bool success = rcClientInterfaceSpeedAdjust(mode, speed_adjustment);
4  ▾ if (success) {
5      std::cout << "Speed Adjustment Successful." << std::endl;
6  ▾ } else {
7      std::cout << "Failed to Adjust Speed." << std::endl;
8  }

```

7. 软件急停

7.1. C++接口

`rcClientInterfaceDriverSoftEstop` 简介

```

1  ▾ /**
2    * @brief 软件急停接口。
3    *
4    * 该函数用于触发机器人进行软件急停操作。
5    *
6    * @param from 指定操作模式（导航或操纵杆）。
7    * @return bool 返回 `true` 表示软件急停成功，返回 `false` 表示软件急停失败。
8    */
9  bool rcClientInterfaceDriverSoftEstop(robot_control::common::NAV_OR_JOY_MODE from);

```

使用案例

```

1  robot_control::common::NAV_OR_JOY_MODE mode = robot_control::common::NAV_OR
   _JOY_MODE::joy_control;
2  bool success = rcClientInterfaceDriverSoftEstop(mode);
3  if (success) {
4      std::cout << "Soft Estop Command Successful." << std::endl;
5  } else {
6      std::cout << "Failed to Command Soft Estop." << std::endl;
7  }

```

8. 恢复软件急停

8.1. C++接口

rcClientInterfacercResumeSoftEstop 简介

```

1  /**
2   * @brief 恢复软件急停接口。
3   *
4   * 该函数用于触发机器人恢复软件急停状态。
5   *
6   * @param from 指定操作模式（导航或操纵杆）。
7   * @return bool 返回 `true` 表示恢复软件急停成功，返回 `false` 表示恢复软件急停失
   败。
8   */
9  bool rcClientInterfacercResumeSoftEstop(robot_control::common::NAV_OR_JOY_M
   ODE from);

```

使用案例

```

1  robot_control::common::NAV_OR_JOY_MODE mode = robot_control::common::NAV_OR
   _JOY_MODE::joy_control;
2  bool success = rcClientInterfacercResumeSoftEstop(mode);
3  if (success) {
4      std::cout << "Resume Soft Estop Command Successful." << std::endl;
5  } else {
6      std::cout << "Failed to Resume Soft Estop." << std::endl;
7  }

```

9. 设置控制模式

该服务设置控制机器人的模式，切换为手动或导航模式。

9.1. C++ 接口

`rcClientInterfaceSetNavOrJoyControl` 简介

```
1  /**
2   * @brief 设置导航控制或者遥控控制模式。
3   *
4   * 该函数用于设置机器人为导航控制模式或遥控控制模式。
5   *
6   * @param nav_joy 指定控制模式（导航或操纵杆）。
7   * @return bool 返回 `true` 表示设置成功，返回 `false` 表示设置失败。
8   */
9  bool rcClientInterfaceSetNavOrJoyControl(common::NAV_OR_JOY_MODE nav_joy);
```

使用案例

```
1  common::NAV_OR_JOY_MODE mode = robot_control::common::NAV_OR_JOY_MODE::joy_
   control;
2  bool success = rcClientInterfaceSetNavOrJoyControl(mode);
3  if (success) {
4      std::cout << "Nav or Joy Control Set Successfully." << std::endl;
5  } else {
6      std::cout << "Failed to Set Nav or Joy Control." << std::endl;
7  }
```

注意事项

- 确保传入的控制模式是有效的。
- 设置机器人位姿

9.2. ROS2 接口

Service 名称	Service 类型	角色
<code>/saturn/robot_command</code>	<code>ysc_robot_msgs::srv::RobotCommand</code>	客户端

请求消息

`ysc_robot_msgs::srv::RobotCommand::Request` 消息类型包含以下字段：

- `command_name` : 字符串, 表示具体命令
 - `EnableNavigation` 表示导航模式
 - `EnableTeleoption` 表示手柄控制模式

示例消息

```
1  saturn_msgs::srv::HeightScale::Request request;  
2  request.scale = "EnableNavigation"; //导航  
3  
4  saturn_msgs::srv::HeightScale::Response response;
```

测试方法

```
1  ▼ ros2 service call /saturn/rc_nav_or_manual saturn_msgs/srv/NavOrManual "{co  
    mmand_name: 'EnableNavigation'}"
```